Software house Parsley
MR
マグアール
Manual

目 次

製品に入っているもの

1. **SYSTEM DISK、DATA DISK(A・B・C・D)** 計５枚
2. 操作説明書（この冊子です）
3. アンケート葉書

　①アンケート葉書を返送されない場合、サポートは受けられません。

ゲームの始めかた

■フロッピーディスクで始める場合

1. ＰＣ本体、周辺装置の電源を入れてください。
2. 『**SYSTEM DISK**』をドライブ１に、『**DATA DISK　A**』をドライブ２に入れてください。
3. これでゲームが始まります。もし始まらないときは、RESETを一発押してみましょう。

■うまくいかないとき

1. 本体と周辺機器との接続や、電源コンセントの接続は大丈夫ですか？
2. 正しいフロッピーを入れていますか？
3. ＧＤＣのクロックは**2.5MHz**にしてください。
   ▶DIP SW2-8をOFFにします。
4. **DMA**転送クロックが『互換』になっていますか？
   ▶DIP SW3-5をOFFにします。
5. 特殊な周辺機器（マウス・ハードディスク・ディスプレイを除く）は外してください。
6. RS-232CにつなぐMIDIインターフェイスには対応していません。

①以上を確認しても動作しない場合、『サポート』（10ページ）を参照してください。

■ハードディスクで始める場合

『インストール』を参照してください。

基本操作

決定・先行	取消・窓閉	カーソル移動

動作環境設定

ゲームが始まると、まっ先に動作環境設定になります。

1 音源 ▶ＢＧＭ演奏用の音源を選んでください。

【FM音源】 FM音源(PC-9801-26K)を使います。

【GS音源】 MIDI-GS規格対応音源(SC-55/SC-33 推奨)で演奏します。

【な し】 BGMは鳴りません。

2 実行

いよいよゲーム開始です。

動作環境設定

メインメニュー

タイトル画面上にメインメニューが表示されます。

1 最初から

一番最初、オープニングからゲームを始めます。

2 続きから

セーブデータがあれば、以前の続きを始めます。

3 ゲーム終了

ゲームを終えます。

村の中

ゲームは村とダンジョンを行き来しながら進んでいきます。
村では、行きたいところを選択すると、その場面に変わります。

■行けるところ

1 クリスの家

クリスの母（=フリーリア）が居ます。ここで休息でき、体力が回復します。中毒状態は休息では治りません。

2 村長の家

いろいろな情報を聞けます。

3 武器屋（ジェナの店）

武具を買います。買おうとしたものが装備中のものより弱い場合は、メッセージが出ます。

購入すると、それまで装備していたものは下取りされます。

4 道具屋（ラネットの店）

アイテムを揃えます。回復薬などは最大９個まで持てます。

5 必殺屋（エクセルの店）

必殺技を購入します。最大９回分まで持つことができます。

6 神殿・祭壇

入れる神殿・祭壇は話が進むにつれて増えていきます。

Cダンジョン

■メイン画面

C 戦闘

■戦い方

1 パーティのメンバの行動を決めます。

1.戦う
2.防御する
3.アイテムを使う
4.必殺技を一発かます
5.逃げ出す

の中から一つ選び、３人分を決めたら【ＧＯ】を押します。

2 敵味方のうち、素早さ（Ｓｐ）の大きいキャラクタ順に行動します。

3 敵が全滅したらその戦闘は終わりです。
味方が全滅したら、村に戻されてしまいます。

■必殺技

必殺屋（=エクセルの店）で必殺技を買っておくと､戦闘時にいつでも必殺技が出せます。使うと１回分無くなります。

必殺技は最大５種類、それぞれ最高９個まで持てます。３人目のメンバ（=リッペン）は必殺技を使えません。

主人公（=グラフィ）は攻撃系の必殺技を使え、ヒロイン（=クリス）は主に防御系の必殺技を使います。

必殺技の効能は、必殺屋で知ることになります。

■中毒

ある種の敵は、毒で攻撃します｡運が悪いと中毒状態になってしまい、「毒消し」を飲むまで続きます｡こうなると回復薬などで体力が回復できなくなるので注意しましょう。

Cインストール

■ハードディスクにインストールする

⑦本文中に不明な点がある場合は、インストールはお控え下さい。 ⑦ハードディスクは精密機械です。単純な操作ミスでデータが失われることもあります。インストールもしくはゲームが原因でデータが消失しても当社では一切の責を負いかねます。あらかじめご了承の上、大事なデータはバックアップを取るなどしてからインストールを行なってください。

⑦ＨＤにMS-DOSVer.3.3C,3.3D,5.0がインストールされていること。

1 空き容量が６ＭＢ以上あることを確認しましょう。

⑦空きがない場合は、インストールをしないでください。

2 **HD**がﾄﾞﾗｲﾌﾞ**A**、使用する**FD**がﾄﾞﾗｲﾌﾞ**C**とします。
3 ﾄﾞﾗｲﾌﾞ**C**に**Mug-R SYSTEM DISK**を入れ、コマンドラインから
A>**C:HI C: A:**⏎　と入力します。
4 あとは画面の指示に従い、作業してください。
5 インストール終了後､ルートディレクトリの下に“MUGR”というサブディレクトリが作成されています。
6 ゲームを始めるときは、
A>**CD ¥MUGR**⏎
A>**MUG**⏎　と入力します。
⑦メインメモリの空きは、**540KB**以上必要です。

■ＲＡＭドライブにインストールする：COLOR 98NOTEなど

⑦操作ミスでRAMドライブのデータを失われても､当社では一切の責を負いかねます。以下の手順を十分理解した上で、実行してください。８階調液晶（モノクロ）には対応していません。

1 RAMドライブの内容を、お手持ちの**FD**に保存します。
2 **Mug-R SYSTEM DISK** をRAMドライブにコピーします。
3 起動装置=標準、第1ドライブ=RAMドライブ、レジューム=Offにします。
4 **FDD**に **Mug-R DATA DISK A** を入れます。
5 **RESET**してください。
⑦１ﾄﾞﾗｲﾌﾞの98で仮想ＦＤを使う場合も同様にインストールします。
⑦仮想ＦＤで不都合がある場合はＨＤＤにインストールしてください。

C登場人物

▶グラフィ

流れ者。記憶を失っているのだが、それさえ自分は知らない。
気が付くとクリスの家のベッドに寝ていた。で、一目惚れするのだが、もちろんそんな素振りはおくびにも出さない。

★クリス

神の子と人々から呼ばれ慕われている明るい娘である。そのくせくだらない駄洒落が好きである
１日１マスがモットー。

サポート

以下のサポートをお受けになる場合、アンケート葉書を返送しておく必要があります。必ず、アンケート葉書を当社までお送りください。

■使用上の不注意でディスクが破損した場合

手数料として**2,000**円分の郵便小為替とともに、製品ディスクを当社までお送りください。

■新品購入時の初期不良の場合

製品パッケージごと当社にお送りください。当社でチェックして修理または交換させていただきます。

当社にお送りいただく際には、お使いのＰＣの機種名、周辺機器、動作が異常になった場合の状況、住所、氏名、電話番号を記入したメモを同封してください。メモがない場合や、記述が不完全な場合は、サポートが遅れることがあります。

奥 付

　このゲームは「ソフトウェアハウスぱせり」および「第３機械化軟件隊」が開発したオリジナルゲームです。複製行為、その他レンタル行為およびその類似行為は一切認めません。

Ｍｕｇ－Ｒ　PC-9801,PC-286/386/486 対応版

企画・開発　第３機械化軟件隊
販売　ソフトウェアハウス　ぱせり
〒921 石川県金沢市泉野出町３－１１－３

Ｍｕｇ－Ｒ マニュアル

発行日　**1994年 4月22日**
制作　**90式取説施設班**
発行　ソフトウェアハウスぱせり
〒921 石川県金沢市泉野出町３－１１－３

Mechanized Software Team No.3
PRESENTS

人気の無い、寂しいところに保管してください。